

Koordinaten Eingabe für MN5 und Poi Warner (by Concor & Spiti 2006)

Mit diesem "Programm-Script" könnt Ihr bei Transen mit MN5, bei MN6 und anderen nur über den Poi-Warner, Koordinaten direkt eingeben, z.B. aus einem Campingführer.

Diese könnt Ihr dann entweder via Route (MN5) > Laden
oder als POI (Poi-Warner) als Ziel übernehmen.

Vorbereitung

Der Desktop sollte frei [Desktopfree](#) sein muß aber nicht
und MortScript [MortScript 4.0 RC2.zip](#) installiert sein.

Das "Mort-Zip-File" in ein Verzeichnis auf dem PC extrahieren dann aus dem Ordner „EXE“ das
entsprechende .exe-File aufrufen.
(MortScript-4.0RC2-PNA.exe)

Nun müsst Ihr noch dafür sorgen, dass der Ordner "Windows" des PNA eine "Toolhelp.dll" und eine
"Ayghshell.dll" enthält. Diese ".dll´s" findet man mit "Googeln" und dem Namen "xania" "dll Pack".

Die eigentliche Installation


Die Koordinateneingabe wird in drei "verschiedenen" Versionen angeboten mit den Unterversionen
"Desktop Original" und "Desktop frei". User mit Freiem Desktop können wählen welche
Unterversion sie installieren möchten.

Die Setup.exe aus den verschiedenen Verzeichnissen, installiert das Tool selbst-ständig auf den
PNA.(ActiveSync Verbindung muss bestehen)

Für die Poi Warner Versionen muss der Inhalt aus dem Verzeichnis "In-PoiWarner-Pois" von Hand in
das Verzeichnis "POIS" vom "Poi Warner" kopiert werden.



Nicht vergessen: Im Poi Warner müssen die Pois "001xx - 006xx" zur Anzeige aktiviert werden.



1. **MN5.x-User** ohne Poi Warner verwenden eine der Setup Dateien aus dem Verzeichnis "Für MN5"
GoPal-User können nur mit installiertem "Poi Warner" Koordinaten eingeben, deshalb verwenden diese das Verzeichnis "Nur Poi-Warner"
2. **MN5.x User mit installiertem Poi Warner** verwenden das Verzeichnis "Poi-Warner & MN5".
Dort können sie sich für eine der beiden Versionen entscheiden.
3. **User die Ihren Desktop nicht freigeschaltet haben**, müssen immer die Version aus dem Verzeichnis "Desktop-Original" verwenden.
Damit wird auch das Tool "Hotkey" von Daniel.S mit auf dem PNA installiert, und man kann die Koordinaten Eingabe, nach einem Softreset, über die "Flaggen/Fähnchen" Taste starten.
Achtung: Da die 5000er-Nutzer aber keine Fähnchentaste haben, müssen sie eine andere Taste belegen. (in der Hotkey.ini im Ordner Windows\startup\)

Die Koordinaten-Eingabe NM5 --> Yes

Das Script starten wenn kein Knopf belegt worden ist →Programs → K-Eingabe

1. Bildschirm = Eingabe des Zielnamens
2. Bildschirm = Auswahl des Koordinatenformates
3. Bildschirm = Längengrad eingeben (Bildschirmmeldung beachten)
4. Bildschirm = Breitengrad eingeben (Bildschirmmeldung beachten)
5. „Ja“ oder „Nein“ auswählen je nachdem ob gespeichert werden soll oder nicht.

Die Koordinaten-Eingabe Poi Warner --> No

1. Bildschirm = Auswahl des Koordinatenformates
2. Bildschirm = Längengrad eingeben (Bildschirmmeldung beachten)
3. Bildschirm = Breitengrad eingeben (Bildschirmmeldung beachten)
4. Bildschirm = Poi Beschreibung
5. Bildschirm = „Ja“ oder „Nein“ auswählen je nachdem ob gespeichert werden soll oder nicht.
6. Bildschirm = Art des Poi auswählen
7. Bildschirm = es können noch weitere Koordinaten eingegeben werden
8. Bildschirm = der Poi-Warner kann (muß aber nicht) frisch gestartet werden damit die Neuen Poi ´s auch sofort angezeigt werden.