

Anleitung: POI Daten mit SmartST 2006 SE auf N60i

1. Zunächst legt man sich einen Ordner an, in welchem die POI Daten gespeichert werden sollen. Nun kann man sich je nach Abo, „ZIP-files“ in diesen Ordner downloaden. Diese komprimierte Datei dann entpacken und die einzelnen .asc-Dateien in .csv-Dateien umwandeln (wichtig!). Datei einfach über rechten Mausklick und „umbenennen“ in csv ändern.
2. Den N60i über das usb Kabel mit dem PC verbinden.
3. SMartST Soft starten, (Active Sync muß auch installiert sein und sollte automatisch mitstarten) und Synchronisation abwarten. Danach ein klick auf Karte / Sonderziele.
4. Es öffnet sich nun der Bezugspunkt- Editor (B-E). Mit diesem kopiert man die POI Daten auf den N60i.
5. Zuerst ein klick auf „ Textdatei öffnen“ (Ordnersymbol mit blauem Pfeil nach unten).
In dem sich neu geöffneten Fenster bis zu dem Ordner in dem die POI Daten gespeichert sind durchklicken, und diesen dann öffnen.
6. Nun beginnt die Arbeit...
Ein Doppelklick auf die erste Datei, es erscheint wieder der B-E. Jetzt ein Klick auf das Symbol mit dem grünen Pfeil „Auf Gerät Speichern“.
Es öffnet sich das Fenster Bezugspunktoptionen. Am besten beginnt man mit dem Eingeben des SZ- Namens.
Diese/r Name/n taucht/en dann beim N60i im Ordner Warnungen auf.
Wichtig ist, dass jede Datei die man lädt, einen anderen SZ- Namen erhält (z.B.: FEST30, FEST40, FEST50, usw.)

Anschließend die Häkchen wie gewünscht setzen (Aktiv/ Visuelle Warnung/ Audiowarnung/ Entfernung).

Die entsprechende Symboldatei erhält man, indem man den „Browse...“ Button anklickt und die passende .bmp Datei Mit einem Doppelklick lädt. (z.B.: csv Datei ist FEST30, dann natürlich die .bmp Datei FEST30 dazu laden. Die bmp Datei ist das Symbol (Ampel oder Verkehrsschild) auf der Karte.)

Hierbei sollte man schon etwas aufmerksam arbeiten, denn es könnte unangenehme Folgen haben, wenn bei einem 60er Blitzer ein 120er Schild auf dem Navi gezeigt würde. ☺, ☺, ☺.

Abschließend hier noch die gewünschte Klangdatei auswählen und auf „OK“ klicken.

Jetzt sollte sich ein neues kleines Fenster öffnen. Hier wird nur noch der „SZ kopieren“ Button angeklickt und die POI Datei wird auf den Speicher kopiert.

Falls eine SD Karte im N60i gesteckt ist, hat man hier noch die Möglichkeit, den Speicherort zu wählen.

Wenn dann noch die Erfolgsmeldung angezeigt wird, hast Du alles richtig gemacht.....mit der ersten POI Datei, denn, und das ist das Umständliche an diesem Programm, Du musst das mit allen POI Daten die du installieren willst wiederholen, also ab Punkt 5.

Dennoch möchte ich sagen es lohnt sich auf jeden Fall, und auch ein „PC- dummie“ wie ich, kommt nach relativ kurzer Zeit gut mit dem Installieren der POIs zurecht.

Würde mich freuen, wenn diese Anleitung vielleicht ein wenig hilfreich ist.....

Gruß, Uwe