


Zunächst wie immer Original-Dateien vor Änderungen sichern!!!


Als erstes wird der vollständige Inhalt (**nicht den Ordner selbst!**) des Ordners „Installation“ mittels Kartenleser (empfohlen wird hier HAMA 19in1, 35in1 oder höher) auf die SD-Karte kopiert. Dies sind die Ordner **0,1,2,3,5,10,12,14** sowie die 3 Dateien **AutorunCE, mnavdce, shell**




Momentan auf der CD vorhandene Dateien

0	Dateiordner		06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
1	Dateiordner		06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
2	Dateiordner		06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
3	Dateiordner		06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
5	Dateiordner		06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
10	Dateiordner		06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
12	Dateiordner		06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
14	Dateiordner		06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
AutoRunCE	8 KB	Anwendung	06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
mnavdce	1 KB	WinRAR-Archiv	06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
shell	1.295 KB	WinRAR-Archiv	06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...


Danach wird der **komplette** Ordner „**MapRegions**“ des 2. Datenträgers auf gleichem Weg auf die SD-Karte kopiert.



Nun den Ordner **GermanyTSD** aus dem Ordner **TSD** von der DVD auf die SD-Karte in den Ordner **MapRegions** kopieren.



Jetzt die Datei „hotel.de.psf“ aus dem Ordner **POI** in den Ordner **MapRegions** auf der SD-Karte kopieren.



Momentan auf der CD vorhandene Dateien

hotel.de.psf	9.725 KB	PSF-Datei	06.06.2007 03:00	Momentan auf der ...
--------------	----------	-----------	------------------	----------------------

Jetzt wird auf der SD-Karte manuell ein Ordner mit dem Namen „4“ angelegt (**Nicht notwendig für ALDI-Navis, dort ist der Ordner samt Inhalt schon vorhanden**). Hier hinein werden alle Daten aus dem Ordner „Travelguide“ von der DVD kopiert (**auch hier wieder nur der Inhalt, nicht der Ordner selbst**).



Momentan auf der CD vorhandene Dateien

module	1 KB	Setup-Informationen	26.04.2007 03:00	Momentan auf der ...
travelguide_app_0240x0320_...	1.330 KB	WinRAR-Archiv	26.04.2007 03:00	Momentan auf der ...
travelguide_app_0320x0240_...	1.336 KB	WinRAR-Archiv	26.04.2007 03:00	Momentan auf der ...
travelguide_app_0480x0272_...	1.393 KB	WinRAR-Archiv	26.04.2007 03:00	Momentan auf der ...
travelguide_app_xxxxxxxx_...	1 KB	WinRAR-Archiv	26.04.2007 03:00	Momentan auf der ...
travelguide_Europa_xxxxxxx...	3.885 KB	WinRAR-Archiv	26.04.2007 03:00	Momentan auf der ...

So sieht die SD-Karte dann richtig aus



Jetzt das Navi starten. Auf dem erscheinenden GoPal-Bildschirm (rot) auf das „o“ von GoPal drücken. Der Bildschirm erscheint nochmals. Wieder das „o“ in GoPal drücken. Jetzt erscheint ein Menü. In diesem Menü „Remove all“ auswählen. Die darauf folgende Meldung mit „OK“ bestätigen. In dem darauf hin erscheinenden Menü „Format Flash“ auswählen. Die darauf folgende Meldung mit „OK“ bestätigen.



Die SD-Karte in das Navi stecken und einen Softreset mittels Stift an der Gerät-Unterseite auslösen. Das Navi beginnt die Dateien zu extrahieren. **Diesen Vorgang nicht unterbrechen!** Nun erscheint ein Bildschirm in dem die Installationssprache ausgewählt werden muss. Die Euch gängige Sprache auswählen.

Das Navi ist nun betriebsbereit ☺

SOLLTE EUCH KEIN KOMPATIBLER CARDREADER ZUR VERFÜGUNG STEHEN, GEHT DIE KOMPLETTE INSTALLATION AUCH MITTES ACTIVESYNC. DAFÜR SOLLTET IHR BIER UND CHIPS BEREITSTELLEN – DAS DAAUUUEEEERRRRRTTTTTTTTTT!