


Komplette Neuinstallation von TMCLC ab Version 6:

1. TMCLC*.zip entpacken
2. Falls vorhanden die „**alte TMCLC.ini**“ sichern.
3. Alle Dateien auf den PDA in einen beliebigen Ordner (Beispiel: „\Programme\TMCLC“) kopieren.
4. MortScript.exe aus dem Ordner „PPCRC4“ auf dem PDA ausführen. Daraufhin kommt eine Meldung dass die Dateien „.mscr und .mortrun“ registriert sind.
5. Beigefügte „**GPSTMCInfo.txt**“ editieren:

MN|6 oder MN|7 starten, Optionen „Karte anzeigen“, auf Lupe klicken, zum „bevorzugten Aufenthaltsort zoomen“ und einfach die Koordinaten in der GPSTMCInfo.txt eintragen (siehe **rote** Zahlen bei x und y und eingefärbter Bereich auf der Karte).



6. Die Datei „**GPSTMCInfo.txt**“ in das **Root-Verzeichnis** des PDA verschieben. (der Pfad zum Root ist im Inifile schon eingetragen!!)
7. Eine evtl. vorhandene „**SunCalc.ini**“ in eurem TMCLC-Verzeichnis löschen.
8. Neue TMCLC.ini an eure gesicherte (Punkt 2) anpassen, falls vorhanden. Bedeutung der TMCLC.ini findet ihr [hier](#)!
9. Pfad zur MN6.exe (für MN|6) oder MobileNavigator.exe (für MN|7) in der TMCLC.ini anpassen. (am Anfang der TMCLC.ini zu finden)
Voreingestellt ist bei MN|6: PathMN6=\Storage Card\MN6
Voreingestellt ist bei MN|7: PathMN6=\Interner Speicher\NAVIGON
10. „**TMCLCLink.mscr**“ 1x starten, damit wird eine Verknüpfung in das Startmenü abgelegt.
11. FERTIG! Das Script kann man nun über die angelegte Verknüpfung „StartTMCLC.lnk“ starten und bei Bedarf auf eine Hardwaretaste ablegen. Viel Spaß mit TMCLC...